

## ■ SOLAMILUインストール手順書(Windows)


SOLAMILUに続けて以下の2つのアプリも同時にインストールします。

既に以下のアプリがインストールされている場合でもそのまま続けてください。


なお、既にNmapがインストールされている場合、アプリ：Npcapのインストール画面は表示されません。

同時にインストールするアプリ：Nmap、Npcap

### 必ずライセンス契約書をお読みください。




ライセンス契約書を確認後、同意する場合は「同意する」をクリックします。




インストール先のフォルダを選択します。デフォルトの場所を変更したくない場合は、そのまま「インストール」をクリックします。




インストールが完了するとこの画面が表示されます。「完了」をクリックしてしてください。引き続きNmapのインストールが開始されます。




ライセンス契約書が表示されるので、  
内容を読み、同意する場合は  
「I Agree = 同意する」をクリックします。



インストールするコンポーネントを選択する画面が  
表示されます。  
必要に応じて選択を変更し、  
「Next = 次へ」をクリックします。




インストール先のフォルダを選択します。  
デフォルトの場所を変更したくない場合は、  
このまま「Install = インストール」をクリックします。




既にNmapがインストールされている場合  
この画面は表示されません

ライセンス契約書が表示されるので、  
内容を読み、同意する場合は  
「I Agree = 同意する」をクリックします。




既にNmapがインストールされている場合  
この画面は表示されません

Npcapインストールのオプションを選択する  
画面が表示されます。  
このまま「Install=インストール」をクリックします。



既にNmapがインストールされている場合  
この画面は表示されません

Npcapのインストールが正常終了したメッセージが  
画面に表示されます。  
「Next = 次へ」をクリックします。




既にNmapがインストールされている場合  
この画面は表示されません

Npcapのインストールが完了したメッセージが  
画面に表示されます。  
「(finish = 完了)」をクリックします。  
画面が閉じます。




タスクバーにあるNmap設定用アイコンをクリックすると以下の画面が表示されます


※既にNmapがインストール済みの場合、上記をクリックしなくても以下の画面が表示されます。



Nmapのインストールが正常終了したメッセージが  
画面に表示されます。  
「Next = 次へ」をクリックします。



追加のタスクを選択する画面が表示されます。「Desktop Icon=デスクトップショートカットを作成する」のチェックボックスがある場合は、**チェックを外してから**「next = 次へ」をクリックします。



インストールが完了するとこの画面が表示されます。「finish = 完了」をクリックして画面を閉じます。

以上でインストールは完了です。  
デスクトップ上に以下のSOLAMILUのショートカットが作成されます。  
そのショートカットをダブルクリックするとSOLAMILUが起動します。  
なお、PCの電源ONをした時に自動でSOLAMILUが起動されるようになります。



SOLAMILUの操作については操作説明書をご覧ください。